

GC Demand & Fueling no Karoo

Como instalar, configurar e liberar

O app mostra, durante a pedalada, a **demand de carboidrato**: quanto a pedalada está pedindo, a partir da potência e da sua curva pessoal. Ele não sabe o que você come, e não mede isso.

Você recebe um arquivo: **GC-Demand-Fueling-Karoo-0.2.8.apk**. O jeito de instalar depende do modelo do seu Karoo.

- **Karoo novo, lançado em 2024** (muita gente chama de Karoo 3): pelo celular, sem computador. Siga a parte A.
- **Karoo 2**: pelo computador, com o cabo USB. Siga a parte B.

Já tem uma versão anterior no Karoo? Instale esta do mesmo jeito, por cima, sem apagar a antiga: os seus números e a liberação continuam lá.

A. Karoo novo (Karoo 3): pelo celular

Antes: o Karoo ligado no Wi-Fi, e o aplicativo **Hammerhead Companion** no celular, conectado a este Karoo.

1. Receba o arquivo do app no celular (pelo WhatsApp, por exemplo).
2. No WhatsApp, **segure o dedo** sobre o arquivo e escolha **Compartilhar** (no iPhone: toque no arquivo e depois em compartilhar). Não instale no celular: o app é para o Karoo.
3. Na lista, escolha o **Hammerhead Companion**. O celular mostra que está transferindo.
4. No Karoo aparece a tela de instalação. Toque em **Install**.

B. Karoo 2: pelo computador

Precisa: um computador (Windows ou Mac), o cabo USB do Karoo, e o arquivo **Kit Karoo 2**, que traz o app e o instalador.

1. **No Karoo 2, ligue o modo de desenvolvedor.** Abra **Settings** → **About** e toque várias vezes em **Build Number**, até aparecer que você virou desenvolvedor. Volte uma tela, abra **Developer Options** e ligue **USB debugging**.
2. **No computador, baixe a ferramenta do Google** chamada **SDK Platform-Tools**, no site oficial do Android: **developer.android.com/tools/releases/platform-tools**. Descompacte. Aparece uma pasta chamada **platform-tools**.
3. **Coloque o kit dentro dessa pasta:** o arquivo do app e o instalador (**instalar-no-karoo.bat** no Windows, **instalar-no-karoo.command** no Mac).
4. **Ligue o Karoo 2 no computador pelo cabo** e dê dois cliques no instalador. Se o Karoo perguntar sobre "depuração USB", marque "sempre permitir" e toque em OK. A janela termina com **PRONTO**.

Depois de instalar (os dois modelos)

1. **Abra o app uma vez:** no Karoo, **Apps** → **GC Demand & Fueling**.
2. **Preencha os seus números** e toque em **Salvar**: peso, potência de referência (FTP) e potência de 5 minutos. Use os números que você recebeu da GC. Embaixo do botão, a tela mostra a curva que saiu deles.
3. **Ponha o campo numa página.** Abra o seu perfil de pedalada, em **Data Pages** toque em **+**, escolha uma página de dados e, na lista de campos, escolha **Página de demanda de CHO** (o filtro no alto da lista ajuda a achar). Ela funciona melhor ocupando a página inteira.
4. **Pedale com o potenciômetro ligado.**



A página durante a pedalada: o total, a potência de agora, a demanda FEC (Energia Funcional de Carboidratos), a demanda de agora e cada hora.

O que o campo fala durante a pedalada


De tempos em tempos, e **sem nenhum apito**, a lista da página dá lugar a uma mensagem por 30 segundos, alternando com os dados para eles não sumirem:

1. **Uma faixa sugerida de carboidrato por hora**, a cada 5 minutos — por exemplo "30-60 g/h". É sugestão da literatura, **não é prescrição**, e nunca passa do que a sua pedalada está pedindo.
2. **Aos 2 minutos**, uma vez, os números com que o app está trabalhando: o seu FTP e o seu peso. Se algum estiver errado, é aí que você vê — um FTP errado deixa todos os outros números errados sem parecer.
3. **De meia em meia hora**, o lembrete de que a demanda que não for repostada sai do glicogênio.
4. **Acima do FTP**, depois de um minuto seguido, o aviso de que aquele ritmo não dura uma hora. E a linha "FEC 100

em" passa a mostrar a sua **reserva W'**, em porcentagem: acima do FTP, quem limita é o fôlego, não o carboidrato.

Se você estiver **em outra página** do Karoo, a sugestão aparece por cima dela, também sem som. Os dois interruptores — **Mensagens na tela** e **Aviso em outra tela** — estão na tela do app e já vêm ligados.

Um terceiro, **Gráfico da reserva W'**, vem **desligado**. Ligado, ele desenha no pé da página a meia hora que passou da sua reserva W': quanto cada ataque gastou e quanto voltou depois.



A sugestão, no lugar da lista, por 30 segundos.

Os 7 dias grátis e a liberação

O app funciona **grátis por 7 dias**, contados do primeiro pedal em que ele conta (com os números salvos e o potenciômetro ligado). Depois disso ele pede o código de liberação deste Karoo.

1. **Veja o código deste Karoo** no alto da tela **Apps → GC Demand & Fueling**. Ele também aparece na página de carboidrato, antes do start.

2. **Mande esse código** por WhatsApp **+55 15 99107-5408**, pelo Instagram **@gregorycinto** ou pelo site **gccyclingnutrition.com.br**. Você recebe de volta um código de liberação.
3. **Digite o código de liberação** no campo **Código de liberação**, na mesma tela, e toque em **Salvar**. Aparece **"Liberado neste Karoo."** Não precisa de internet.

Código deste Karoo

Z3T2-A5KH

Teste grátis: 7 dias. Depois,
o app trava até receber a
liberação.

Código de liberação

XXXX-XXXX

Grátis por 7 dias a partir do primeiro
pedal em que o campo conta. Depois

O alto da tela de configuração: o código deste Karoo,
o teste grátis e onde digitar a liberação.

O app nunca trava no meio de um pedal. Se os 7 dias acabarem durante uma pedalada, ele só trava quando ela termina. Cada código de liberação vale para um Karoo só.

GC Demand & Fueling 0.2.8 para Hammerhead Karoo. Informativo: não diagnostica, não trata e não substitui o acompanhamento profissional.